




當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之
Windows 7 時, 其資料庫安裝路徑之
尋找

鵬驥實業有限公司

Copyright ©Pongee Industries Co., Ltd.

FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。

範例說明：

在Windows 7作業系統底下，當門禁軟體安裝在非管理者帳戶時，門禁軟體資料庫會被作業系統移至該使用者帳戶資料夾內，而非在正常安裝路徑-


C:\Program files\Pongee\ELE(ADV)資料夾，以下將指導如何找出正確之資料庫路徑

操作說明：登入Windows7使用者帳戶(此範例為Pegasus USER)



1 : 電腦開機，登入Windows 7 帳號進入桌面

FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：查看帳戶身份，發現 Pegasus USER並非為管理者權限 (Administrator)

2 : 點選桌面左下角「」並出現上拉視窗。

3 : 滑鼠右鍵選擇「電腦」


4 : 此時出現下拉視窗，請選擇「管理」(如左圖所示)

5 : 此時進入「電腦管理」功能選單

6 : 滑鼠左鍵點選「本機使用者和群組」，之後選擇「使用者」

7 : 此時會出現這部電腦所有的使用者，選擇Pegasus USER後，按滑鼠右鍵選擇「內容」


FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



8 :此時會發現Pegasus USER並非為管理者權限(Administrator), 僅為一般使用者帳戶(Users)



FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。




操作說明：在以Pegasus USER使用者在安裝任何軟體時，均需要管理者權限

9：此時開始安裝「門禁程式」



10：會發生「系統要求輸入管理員密碼」視窗，請輸入後按「是」繼續安裝至完成。


FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：登入門禁程式，之後進入門禁程式安裝路徑C:\Program files\Pongee\ELE(ADV)資料夾，發現門禁程式並不是使用該資料庫—PGA.mdb

11 : 請可用管理員帳號登錄系統
帳號: pegasus
密碼: pongee

12 : 請於登入門禁程式後，同時進入軟體安裝路徑-C:\Program files\Pongee\ELE(ADV)資料夾查看，此時僅可單獨發現資料庫—「PGA.mdb」，在附近並無再生成另一紀錄鎖定檔—「PGA.ldb」，此即代表門禁程式並不是使用該資料庫



*註: 如您的作業系統為64位元，請進C:\Programfiles(x86)\Pongee\ELE(ADV)資料夾查看

FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑

13：點選桌面左下角「」並出現上拉視窗。


14：請以滑鼠左鍵選擇「控制台」

15：在「檢視模式」中，請選擇「大圖示」

16：請以滑鼠左鍵選擇「資料夾選項」進入。



FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。




操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑

17: 此時會出現「資料夾選項」視窗，請點選「檢視」

18: 此時在「進階設定」項目內，請點選「隱藏檔案和資料夾」，之後會出現下拉選項，請勾選「顯示隱藏的檔案，資料夾及磁碟機」


19: 最後按「確定」鍵結束。



20: 點選桌面左下角「Windows 7 Start button」並出現上拉視窗。


21: 滑鼠左鍵選擇「電腦」進入。

FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑


22: 請進入「本機磁碟(C:)」



23: 請進入「使用者」資料夾，而不是進入之前的「Program Files」資料夾



FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。




操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑


24 : 請進入使用者帳戶「Pongee USER」資料夾

25 : 請進入「AppData」資料夾，此為隱藏的資料夾

*註: 如您未操作步驟十六~十九, 則將會找不到「AppData」資料夾




FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑


26：請進入「Local」資料夾



27：請進入「Virtual Store」資料夾




FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑

28：此時一樣會發現有如先前安裝路徑之「Program Files」資料夾


*註：如您的作業系統為64位元，會看到「Program files(x86)」資料夾



29：請進入「Pongee」資料夾




FAQ: 當門禁軟體安裝在有使用者帳戶之Windows 7時，其資料庫安裝路徑之尋找。



操作說明：引導設定者尋找門禁系統資料庫之正確路徑

30：請進入「ELE」資料夾



31：此時即可看到門禁程式目前正使用該資料庫「PGA.mdb」(您可發現附近有再生成另一紀錄鎖定檔「PGA.ldb」「PGA.ldb」)，此即代表門禁程式是使用該資料庫

結論：只要是在Windows 7的使用者帳戶為非管理者時，任何安裝軟體的資料更新皆會被Windows 7移至該非管理者帳戶的特定資料夾中(Windows XP不會這樣做)，這是Win7既定的特性，請大家留意